

Guia para migração entre Xcounter e Pcounter - Netware

Considerações Iniciais

- Certifique-se que o Pcounter esteja instalado.

Convertendo pastas e arquivos de configuração

Renomeando diretórios

- Renomeie o diretório \SYS\SYSTEM\XCOUNTER para SYS\SYSTEM\PCOUNTER.
- Renomeie o arquivo \SYS\SYSTEM\PCOUNTER\CONFIGS\XCFG.XMT para PCFG.XMT (caso exista).
- Renomeie o arquivo \SYS\SYSTEM\PCOUNTER\XCOUNT*.LOG para PCOUNT*.LOG

Migrando as Configurações Globais / Popup

Renomeie o arquivo \SYS\PUBLIC\XCOUNTER.INI para PCOUNTER.INI.

Edite o arquivo PCOUNTER.INI. Neste arquivo altere a seção [Workstation Popup] para [Pcounter Max] e salve as alterações.

Nota: Na seção [GLOBAL] localize o campo Log Location e modifique o caminho \SYS\SYSTEM\XCOUNTER para \SYS\SYSTEM\PCOUNTER

Migrando a base de dados do Pcounter

Os arquivos de extensão DBF e DBX são responsáveis pelo armazenamento dos centros de custos, cotas de impressão e associação entre usuários e centros de custo.

Através do Windows Explorer, acesse o caminho \SYS\public no servidor Netware, localize os arquivos XASSOC.DBF, XASSOC.DBX, XPOPUP.DBF e XPOPUP.DBX, renomeando-os da seguinte forma:

| Nome original | Nome Modificado |
|---------------|-----------------|
| XASSOC.DBF | PASSOC.DBF |
| XASSOC.DBX | PASSOC.DBX |
| XPOPUP.DBF | PPOPUP.DBF |
| XPOPUP.DBX | PPOPUP.DBX |

Método de impressão baseado em Queue

Não existe maneira de migrar a lista de filas monitoradas e suas configurações entre o Xcounter e o Pcounter. As configurações de fila terão de ser refeitas manualmente.

Método de impressão - NDPS

Não existe maneira de migrar a lista dos agentes de impressão, esta lista terá de ser refeita manualmente. No entanto, as configurações das impressoras NDPS são armazenadas na base de dados NDPS e deverão ser migradas automaticamente do Xcounter para o Pcounter.

Componentes Adicionais

Os aplicativos clientes Xpopup e Xbalance deverão ser atualizados pelos clientes equivalentes do Pcounter: Ppopup e Wbalance.

Desinstalando o Xcounter

Você deverá remover a instalação do Xcounter de seu servidor (Painel de Controle - Adicionar/Remover Programas).

As NLMs do Xcounter (XCOUNT4X.NLM, XCOUNTDP.NLM, XCOUNTWI.NLM) também devem ser excluídas da pasta \SYS\SYSTEM.

Qualquer referência das NLMs XCOUNT4X.NLM ou XCOUNTWI.NLM localizadas no arquivo \SYS\SYSTEM\AUTOEXEC.NCF devem ser removidas.